

ヨフカシ 説明書

—他アプリで止まらない&同時再生できる音声作品プレイヤー— バージョン 1.0.0

1. インストール

このアプリは Google Play ではなく、APK ファイルから直接インストールします。

1. ダウンロードした zip を展開し、`yofukashi-1.0.0.apk`（体験版は `yofukashi-trial-1.0.0.apk`）をスマホにコピーします（USB ケーブル、Google ドライブなど、方法は問いません）。
2. スマホの「ファイル」アプリで APK をタップします。
3. 「この提供元のアプリを許可」を求められたら許可して、インストールします。
4. 初回起動時に、通知の許可を求められます。バックグラウンド再生中の通知に使うので、許可してください。

Xiaomi / POCO / Redmi をお使いの場合：インストールの途中で、セキュリティアプリの確認画面（スキャンや「インストールを続行しますか」）が出ることがあります。そのまま続行して問題ありません。確認ボタンは約10秒で時間切れになるので、出たらすぐに押してください。

体験版と製品版は別のアプリとして同時に入れられます。体験版のデータは製品版に引き継ぎます（8章）。

2. はじめに

1. **PIN を決める**（あとで設定でも可）。起動時と、しばらく離れて戻ったときに聞かれます。
2. **フォルダを追加**し、使い方を選びます。
 - ・ **見に行くだけ**：ダウンロードして解凍したフォルダが大量に並んでいる場所、音声作品以外にも混ざっている場所に向いています。「作品」タブがフォルダ表示になり、新しい順に並びます。聴きたいフォルダをタップするだけ。一度再生した作品だけが一覧に残ります。再生せずに一覧へ入れたいときは、フォルダを**長押し**→「ライブラリに追加」（中に作品が複数あれば全部入ります）。
 - ・ **全部読み込む**：音声作品だけを整理して入れている場所に向いています。中の作品がすべて一覧に入り、アプリを開くたびに自動で更新されます。
3. 一覧の作品を**左へスワイプ**すると「削除」ボタンが出て、一覧から外せます（直後に出る「元に戻す」で取り消し可）。音声ファイルは消えず、★・しおりも残ります。フォルダ表示でその作品を開き直すと、一覧に戻ります。
4. 「作品」タブの右上のアイコンで、**フォルダを追加／一覧表示とフォルダ表示の切り替え／再読み込み**ができます。

作品の決まり：音声ファイル（mp3 / m4a / aac / wav / flac / ogg / opus）が入っているフォルダが1作品になります。中が mp3・wav などに分かれていれば、分かれる前のフォルダが1作品です（同じ内容の

形式違いは片方だけ読み込みます)。フォルダ内の画像 (**cover** / **jacket** で始まる名前が優先) がジャケットになります。作品名は、作品詳細の:→「名前を変える」で付け直せます。

作品ID (設定 > ライブラリ): **RJ123456 > 製品版 > mp3** のような入れ子だと、音声が入っているフォルダ名をそのまま使うと「製品版」だらけになってしまいます。3つから選べます。

- **作品IDのフォルダ名** (初期設定): 作品IDを含むフォルダの名前を使います。見つからないときは「自動でえらぶ」と同じです。
- **自動でえらぶ**: 作品ID (RJ・VJ・BJ など) を含むフォルダ名があればそれを使い、無ければ「製品版」「mp3」などの中身を表さない名前を避けて、上のフォルダ名を使います。
- **音声があるフォルダ名**: 音声ファイルが直接入っているフォルダの名前を、そのまま使います。

切り替えると「全部読み込む」フォルダの作品はその場で付け直されます。「見に行くだけ」のフォルダの作品は、次にそのフォルダを開いたときに付け直されます。自分で名前を変えた作品はそのままです。

3. 再生画面

- **中央をタップ**: 再生／一時停止
- **左をダブルタップ**: 10秒戻る **右をダブルタップ**: 10秒進む (続けてタップすると 20秒、30秒…)
- **長押し**: 押している間だけ倍速 (倍率は設定 > 操作)
- 下のボタン: 前のトラック／次のトラック／速度と声の高さ／スリープタイマー／しおり／A-Bリピート／画面ロック／その他 (シャッフル・リピート・左右入れ替え・本編の開始位置・シークバーに出すしおり)
- **画面ロック**: 画面全体が黒くなり、タッチが効かなくなります。**2本指で約1秒長押し**で解除。
- 右上の赤い電源ボタン: **クイック終了** (6章)
- 一番下の「音を重ねる」: 同時再生 (5章)

作品詳細の「**続きから**」は前回の位置から、「**本編から**」は登録した本編の開始位置から再生します。

4. しおり・A-Bリピート・お任せ再生

- **しおり**: 再生画面のしおりボタン → 種類をタップ。シークバーの上に色の点で表示されます。ライブラリの「しおり」タブ (全作品) と作品詳細 (その作品) に一覧があり、タップでその位置から再生、鉛筆で名前・メモ・種類を編集できます。種類の名前と色は「しおり」タブ右上から変更できます。
- **A-Bリピート**: A点・B点を指定して繰り返します。回数 (無限／2／3／5／10回) を選べ、名前を付けて保存できます。しおり2つから区間を作ることもできます。
- **お任せ再生**: 「しおり」タブの上のボタン。お任せ対象の種類 (初期設定は「好きな声」「盛り上がり」) のしおりと、保存した区間から、ランダムに1つ再生します。

5. 同時再生（レイヤー）とミックス

再生画面の一番下「音を重ねる」→「レイヤーを追加」で、音を重ねられます。選ぶ画面は**フォルダを見に行く表示**で開くので、一覧に入れていないフォルダからもそのまま選べます。上のタブで「一覧から」に切り替ええると、作品・トラック・プレイリスト・環境音から選べます。

雨音などの作品は、作品詳細の：→「環境音として扱う」にしておくと、「一覧から」の先頭に出ます（普段の一覧からは外れ、「環境音」で絞り込むと出ます）。

- **再生中に長押しで重ねる**：再生したまま別のフォルダや作品を見に行き、その行を**長押し**すると、再生を止めずに新しいレイヤーとして重なります（フォルダ表示では、長押しで出るメニューの「レイヤーに重ねる」）。
- レイヤーごとに、音量・左右の定位・**左右の入れ替え**・ループ・ミュートを調整できます。どれも押した／動かした瞬間に音へ反映され、再生は途切れません。
- **レイヤーごとのプレーヤー**：各レイヤーの「▼」を開くと、そのレイヤーだけのシークバー・-10秒／+10秒・前へ／次へが出ます。ほかのレイヤーの再生位置は動きません。
- **レイヤーの中の再生順**：「▼」の中の一覧が、そのレイヤーで流れる順番です。曲名をタップするとそこへ移り、↑↓で並べ替え、×で外せます。「このレイヤーの最後に足す」で音源を足せるので、「レイヤー2は、音声1が終わったら音声2」という流し方ができます。ループがオンなら、最後まで行くと先頭へ戻ります。
- しおり・A-B・通知は**メイン**のレイヤーが対象です。一時停止は全レイヤー同時。メインは：→「メインにする」で入れ替えられます。
- 「ミックスとして保存」で、組み合わせ（再生順・左右の入れ替えも含む）に名前を付けて保存。ライブラリの「ミックス」タブから呼び出せます。
- 8レイヤーを超えると、電池と音量についての注意が表示されます。

6. 人に知られないための機能（設定 > プライバシー）

- **アイコンと名前の偽装**：ホーム画面のアイコンと名前を「ツール」「メモ」「計算機」に変えられます。偽装したアイコンから開いても、最初に PIN／指紋の画面が出ます。切り替え後、ホーム画面のアイコンが消えた場合は、アプリ一覧から置き直してください。
- **指紋で解除／控えめ表示モード**（通知・ロック画面・Bluetooth 機器には「再生中」とだけ表示）／**プレビュー隠し**（「最近のアプリ」に中身を出さない。スクリーンショットも撮れなくなります）／**ジャケットの見せ方**（ぼかす・出さない）／**履歴を残さないモード**
- **クイック終了**：再生停止・通知の消去・アプリのロック・画面を閉じる、を一度に行います。再生画面とライブラリの右上の赤い電源ボタン、**端末を振る**（設定でオン。1秒以内に強く2回）、クイック設定タイル「すぐ閉じる」、ホーム画面ウィジェット「コントロール」から使えます。

7. そのほかの設定

- **再生**：他のアプリと同時に鳴らす（干渉回避モード）／着信・通話中は一時停止／再生中はサイレントモード
- **音量と安全**：音量そろえ（作品ごとの微調整は作品詳細の：→「音量を補正」）／リミッター／アプリ内の最大音量／イコライザー・低音強調
- **睡眠**：フェードアウトの長さ／巻き戻して記録／再生のたびに自動でタイマー／余韻モード
- **外観**：黒フィルター／夜モード／左利き用の配置／再生画面の画像／既定の好きな画像
- **ライブラリ**：フォルダごとの読み込み方の切り替え／フォルダを追加／作品ID（2章）／トラック名に拡張子を出す（MP3・WAVなどを曲名のうしろに小さく表示）
- **PC接続**（製品版）：「PCの共有フォルダを追加」→PCのIPアドレス（「探す」で検索可）・ユーザー名・パスワードを入れて接続→共有フォルダを選ぶ→作品のあるフォルダまで進んで登録。ユーザー名とパスワードは、PC（Windows）にサインインするときのものです（Microsoft アカウントならメールアドレス）。PC側では、フォルダを右クリック→「プロパティ」→「共有」で共有しておいてください。

8. データの引き継ぎ（体験版 → 製品版、機種変更）

1. 元のアプリ：設定 > データの引き継ぎ > 「データを書き出す」でファイルを保存。
2. 新しいアプリ：「データを読み込む」でそのファイルを選ぶ。
3. 「フォルダを追加」で、元と同じフォルダをもう一度選ぶ（アクセスの許可のため）。

★・タグ・好きな画像・しおり・保存した区間・プレイリスト・続きの位置が引き継がれます。PIN、PC接続の設定、音声ファイルそのものは含まれません。

9. 困ったとき

症状	対処
他のアプリで動画を再生すると、どちらかが止まる	設定 > 再生 > 「他のアプリと同時に鳴らす（干渉回避モード）」をオンにする（Xiaomi / POCO / Redmiなどで起こります）。
画面を消してしばらくすると再生が止まる	端末の設定 > アプリ > このアプリ > 電池（バッテリーセーバー）を「制限なし」にする。
イコライザーが効かない	端末の機能を使っているため、機種によっては効きません。
PCに接続できない	PCとスマホが同じWi-Fiか／PCのネットワークが「プライベート」になっているか／ユーザー名（Microsoft アカウントならメールアドレス）とパスワード／Windows アカウントにパスワードが設定されているか、を確認してください。

PC 上の作品がグレーになっている	PC の電源が入っていない、または Wi-Fi がつながっていません。つながると元に戻ります。
PIN を忘れた	アプリのデータを消去（端末の設定 > アプリ > ストレージ）すると初期状態に戻ります。★やしおりも消えるので、ふだんから「データを書き出す」で控えを取っておくことをおすすめします。

10. このアプリが行う通信について

このアプリがネットワークを使うのは、**あなたが登録した PC の共有フォルダとの通信**（と、「探す」を押したときの同じ Wi-Fi 内の検索）だけです。広告・利用状況の送信・更新の確認など、インターネットへの通信は一切行いません。PIN と PC のパスワードは、端末の中に暗号化して保存されます。

11. ライセンス

このアプリは以下のオープンソースソフトウェアを利用しています。

AndroidX / Jetpack Compose / Media3 / Room / DataStore / Hilt（Apache License 2.0）、Dagger（Apache 2.0）、Kotlin・kotlinx.coroutines（Apache 2.0）、Coil（Apache 2.0）、Reorderable（Apache 2.0）、smbj（Apache 2.0）、smbj-rpc（BSD 3-Clause、Copyright Rapid7, Inc.）、Bouncy Castle（Bouncy Castle Licence）、SLF4J（MIT）、MBassador（MIT）、asn-one（Apache 2.0）

お問い合わせ

かんら_AI Illust（X / Twitter：@Kanra_AIllust）

不具合のご報告の際は、端末の機種名・Android のバージョン・起きたことを添えていただけると助かります。